Splashtop - Microsoft Entra ID (Azure AD) 配置变更

Microsoft 正在将 **Azure AD** 更名为 **Entra ID**。同样，**Office 365** 也将更名为 **Microsoft 365**。本文档尽可能使用 Microsoft 服务的推荐名称。


与 Microsoft Entra ID 同步用户

Entra ID 用户同步需要一个既拥有足够权限、又拥有有效 Microsoft 365 许可证的管理员用户才能正常工作。

- 管理员用户必须拥有全局管理员角色，或者同时拥有云应用程序管理员和用户管理员角色。

配置角色

在 Entra ID 中，导航到“用户”，然后选择将用于 Foxpass 同步的帐户。为该帐户分配足够的权限（例如全局管理员），以允许同步。



配置 Foxpass 与 Entra ID 的同步

在 Foxpass 仪表板中，按照 Foxpass 文档授权 Foxpass 与 Entra ID 同步：


此文档介绍了如何设置 Foxpass，将您的目录与 Office 365 同步。

利用 Entra ID 进行用户身份验证

配置 Entra ID 多重身份验证的受信任 IP 地址

启用 Foxpass 委派身份验证之前，必须先将 Entra ID 配置为信任 Foxpass 的 IP 地址。


在 Entra ID 仪表板中导航到 **Multifactor authentication**，配置受信任的 IP 地址。单击 **Configure** 下的链接，设置 **Additional cloud-based multifactor authentication settings**。



在 **Skip multi-factor authentication for requests from following range of IP address subnets** 下输入 Foxpass 的 IP 地址。

[Foxpass 的 IP 地址]


35.168.179.228/32
18.206.75.69/32
52.55.180.22/32
35.153.120.184/32



配置条件访问命名位置

Entra ID 默认强制执行强多重身份验证。您必须配置条件访问策略，以允许 Foxpass 绕过 MFA 并检查用户凭据。

在 Entra ID 中，导航到 **Conditional Access | Manage | Named Locations**，并定义一个 **IP ranges location**。



将该位置命名为 **Foxpass**。使用与受信任 IP 地址窗格中相同的值配置该位置的 IP 范围：

35.168.179.228/32
18.206.75.69/32
52.55.180.22/32
35.153.120.184/32

禁用安全默认值

实施条件访问策略需要组织先禁用安全默认值。如果安全默认值处于启用状态，请按照此处的步骤将其禁用。

创建条件访问策略

上一步中定义的 **Foxpass** 位置 IP 范围必须在策略中使用才能生效。在此步骤中，我们将创建一个策略，允许来自 **Foxpass IP 范围**的请求绕过 MFA。

在同一 **Conditional Access** 部分中，切换到 **Overview**，然后选择 **Create new policy**。

使用以下值配置策略：

Name: Foxpass
Conditions | Locations:
- Configure: Yes
- Include: Selected locations
- Select: Foxpass

Grant:
- Block/Grant access: Grant access
- Require multifactor authentication: [X] (复选框)


Enable policy: On

选择 **Create**

启用 Entra ID / Foxpass 密码委派

在 **Foxpass 仪表板**中完成此过程：将 Foxpass 设置为把密码验证委派给 **Entra ID**。

转到 Foxpass 的 Authentication Settings 页面。向下滚动到 **“Password authentication delegation”**。从下拉菜单中选择 **Office 365 via OAuth**，然后单击 **“Save”**。



验证身份验证流程

使用在 **Entra ID** 中定义并配置为与 **Foxpass** 同步的任意管理员或用户帐户，登录您的企业网络（已设置为使用 Foxpass RADIUS 身份验证）。